

TUR B - Intravesical blæreinstillasjon av Mitomycin

D38221

Utgave:
4.00

Gjelder fra:
17.06.2025

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Kvalitetssikre behandlingen og verne personalet mot cytostatika-søl.
- Postoperativ behandling til pasienter med overfladiske svulster i urinblæren, etter TUR-B (trans uretral reseksjon av blære).
- Mitomycin motvirker dannelsen av nye svulster i blæren og reduserer faren for residiv med ca 40 %.
- Preparatet skal ikke gis ved blæreperforasjon eller større blødninger.

Ansvar/målgruppe

- Behandlingen forordnes av lege og administreres av sykepleier på dagpost eller sengepost
- NB! Gravide og ammende skal ikke håndtere cytostatika

Handling

Pasienten har vært til TUR-B i forkant av behandlingen og ligger med 3-veiskateter med skylling.

- Forordnet dose Mitomycin blandes og tilberedes av sykepleier på avdelingen
- Instiller preparatet innen 6 timer etter inngrepet. Skyllevæsken må være lys før instillering av Mitomycin
- La preparatet stå i blæren i 1-2 timer med avstengt kateter før det åpnes igjen. Klarer pasienten kun å holde på det 1 time er det ok, men helst 2 timer hvis blærekapasiteten tilsier det.

Utstyr

- Munnbind
- Doble hansker
- Smittefrakk
- Smittesekk
- Kateterklemme
- Kateterpropp

Gjennomføring

- Følg prosedyre [Basale smittevernrutiner](#)
- Legg en kladd under pasienten for å unngå søl
- Stopp gjennomskyllingen og tøm kateterposen
- Instiller Mitomycin-oppløsningen i blæren via innløpet på kateteret. Tilstreb lukket system, la settet sitte på kateteret.
- Sett klemme på selve gummikateteret slik at oppløsningen ikke renner ut igjen på kateterposen
- Hvis tilgjengelig anbefales det å sette på en urinpose med pulver som omdanner urin til en gel, dette reduserer faren for søl

Utgave: 4.00	TUR B - Intravesical blæreinstillasjon av Mitomycin	D38221 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

- Instruer pasienten i at han må bevege seg i sengen, snu seg på siden etc. for å fordele oppløsningen i blæren. Helst hvert 15. min.
- Ta av kateterklemmen etter 1-2 timer, avhengig av blærekapasiteten. Oppløsningen renner direkte ned i urinposen sammen med urin.
- Seponer kateteret og kast utstyret, følg prosedyre [Risikoavfall - Cytostatika \(sorteres som smitteavfall\)](#). Gjennomskyllingen skal ikke kobles på igjen.
- Gi informasjon om:
 - Ved første urinering etter behandlingen skal pasienten være ekstra nøye med intimhygien. Sitte på toalettet, også menn.
 - Viktigheten av å vaske hender og underliv godt for å unngå akutte hudinflammasjoner i forbindelse med første urinering etter behandlingen
 - Viktigheten av å drikke rikelig det første døgnet etter behandlingen for å skylle ut rester av Mitomycin

Referanser

[SI/22.02-01](#)

[SI/25.02-19](#)

[Basale smittevernrutiner](#)

[Risikoavfall - Cytostatika \(sorteres som smitteavfall\)](#)