



Prostatabiopsi - Ultralydveiledet, transrektalt

D08558

 Utgave:
6.02

 Gjelder fra:
19.05.2021

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Sikre at nålbiopsier fra prostata tas på en måte som gir minst mulig plager og lavest mulig risiko for pasienten

Ansvar/målgruppe

- Alle ansatte i avdelingen pluss behandlende lege har et selvstendig ansvar for å kjenne prosedyren og følge denne.
- Avdelingssykepleieren i samråd med fagområdeansvarlig sykepleier oppdaterer og reviderer prosedyren.

Handling

Utstyr

- Ultralydapparat med rektalprobe
- Hylse til rektalprobe med biopsikanal og metall innføringshylse
- Ultralyd gel
- Kondom til rektalproben
- Cellestoff
- Biopsinåler for prostata 18G
- Små biopsiglass med Formalin 4 % (glassene merkes med 1,2,3 osv.)
- Prøveglass (legg de merkede småglassene nedi og sett navnelapp på glasset)
- Sprøytespiss til å «plukke opp» biopsiene
- Gi pasienten [Pasientinformasjon - Prostatabiopsi](#)
- Kontroller navn og fødselsnummer på prøveglass sammen med pasienten

Til lokalanestesi

- 20 ml sprøyte + spesialkanyle Mediplast 20G (0.9 x 200mm)
- 1 glass Xylocain 10 mg/ml 20ml

Pasientforberedelser

- Informer om inngrepet, skap trygg atmosfære rundt pasienten
- Gi antibiotika dersom pasienten ikke er forbehandlet, se eget regime eller evt. etter behandlende leges forordninger
- Avklar om pasienten tar blodfortynnende
- Urinprøve for urinstix
- Leie: Venstre sideleie med knærne bøyd godt opp mot brystet

Antibiotika regime

- Om lag en time før biopsi: 2 tabl. Bactrim
- Pasienten får med hjem: 2 tabl. Bactrim som skal tas samme kveld

| | | |
|-----------------|--|-----------------------|
| Utgave: 6.02 | Prostatabiopsi - Ultralydveiledet, transrektalt | D08558 Side 2 av 2 |
|-----------------|--|-----------------------|

Etter undersøkelsen

- Gjennomgå [Pasientinformasjon - Prostatabiopsi](#) og opplys om de vanligste komplikasjonene
- Bruk cellestoff til å tørke vekk ultralydgel rektalt
- Tilby pasienten et bind/bleie
- Lever prøveglasset og rekvisisjon på pakkerommet.
 - Sendes til patologisk avdeling SI Lillehammer.
- Vask proben i lunkent vann og tørk
- Tørk over med Incidine OxyWipe
- Hylse til rektalproben og metallhylsen legges i bad med enzymsåpe på vaskerommet

Referanser

[SI/17.28.03.18-03](#) [Pasientinformasjon - Prostatabiopsi](#)